

# DATENBLATT E-Mail Konto

## @rheintal.ch

### E-Mail Adresse

[iihremailadresse@rheintal.ch](mailto:iihremailadresse@rheintal.ch)

Passwort:

IhrPW

### SSL Mail-Server

Mail-Server, Post Eingang POP:	<b>antiqua.sui-inter.net</b>	Port: 995
Mail-Server, Post Ausgang SMTP:	<b>antiqua.sui-inter.net</b>	Port: 465
(Mail-Server, Post Eingang IMAP:	<b>antiqua.sui-inter.net</b>	Port: 993)

### Zugang zu Webmail

<http://webmail.rheintal.ch>


Anmeldung mit E-Mail Adresse und Passwort


### Um Abwesenheitsmeldungen etc. zu erstellen

<http://mail.rheintal.ch:8443>

### Anmeldung mit E-Mail Adresse und Passwort

Es wird empfohlen, ein **POP-Konto einzurichten**, damit E-Mails vom Mail-Server abgerufen und lokal gespeichert werden.

 Konto ändern ×

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein. 

<b>Benutzerinformationen</b>	<b>Kontoeinstellungen testen</b>
Ihr Name: <input type="text" value="TESTPERSON"/>	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
E-Mail-Adresse: <input type="text" value="iihremailadresse@rheintal.ch"/>	<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen ..."/>
<b>Serverinformationen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Kontotyp: <input type="text" value="POP3"/>	
Posteingangsserver: <input type="text" value="mail.rheintal.ch"/>	
Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="mail.rheintal.ch"/>	
<b>Anmeldeinformationen</b>	
Benutzername: <input type="text" value="iihremailadresse@rheintal.ch"/>	
Kennwort: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	
<input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	<input type="button" value="Weitere Einstellungen"/>

Internet-E-Mail-Einstellungen



Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

- Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
- Anmelden mit
  - Benutzername:
  - Kennwort:
  - Kennwort speichern
  - Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
- Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Internet-E-Mail-Einstellungen



Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz  Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

- Vom Server nach  Tagen entfernen
- Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen